




# Manual para imprimir etiquetas con datos variables (base de datos) con Bartender UltraLight Honeywell.

- 1) Crear la etiqueta en software Bartender Ultralight con los campos necesarios.
- 2) Al imprimir la etiqueta, seleccionar "imprimir en archivo" y guardar el documento:




- 3) Las columnas de la base de datos, deben tener el mismo nombre que los campos de datos variables de la etiqueta



4) Los datos variables deben estar en archivo de texto plano (.CSV), se puede crear en Excel y luego "Guardar como .CSV".


5) Abrimos la aplicación de Honeywell, y seleccionamos la impresora a utilizar



6) Seleccionamos el archivo de la etiqueta que guardamos (con extensión .prn)



7) Seleccionamos el archivo de base de datos (con extensión .CSV)



8) Podemos seleccionar "PRUEBA" y se imprimirá solamente la primer fila de la base de datos y una sola etiqueta, como para corroborar que todo este ok. Si estamos seguros que hicimos todo bien, podemos enviar "IMPRIMIR" y se imprimirán las etiquetas con todas las filas de la base de datos



9) En resumen, este seria el proceso!

